Zuerst auf Pro umstellen

Für aktiviertes Windows Home und eine gekaufte Pro-Lizenz. Steht schon Pro auf Ihrem PC, verwenden Sie direkt Ihren gekauften Schlüssel. Bei N, Enterprise oder Education schreiben Sie uns zuerst.

1 Home und Aktivierungsstatus prüfen

Klicken Sie auf das Windows-Zeichen unten am Bildschirm. Tippen Sie Aktivierungseinstellungen ein und klicken Sie auf das gefundene Ergebnis. Prüfen Sie: Home und Aktiv. Sonst schreiben Sie uns zuerst. Speichern Sie offene Dokumente und sichern Sie wichtige Dateien.

2 Internet kurz trennen

Ziehen Sie das Netzwerkkabel am PC ab. Bei WLAN: Öffnen Sie Einstellungen → Netzwerk und Internet → WLAN und schalten Sie WLAN aus. Lassen Sie diese PDF geöffnet. Die Verbindung wird auf der nächsten Seite wieder eingeschaltet.

3 Den generischen Schlüssel eintragen

Öffnen Sie Aktivierungseinstellungen → Product Key ändern bzw. Ändern. Bestätigen Sie eine Rückfrage mit Ja. Geben Sie diesen Schlüssel ein:

VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Wichtig: Dieser Schlüssel stellt nur auf Pro um. Er aktiviert Windows nicht. Dafür benötigen Sie Ihren gekauften Pro-Schlüssel.

Sie kommen nicht weiter? Wir helfen Ihnen.

Schreiben Sie uns auch dann, wenn ein Schritt unklar ist. Senden Sie Ihre Bestellnummer und einen Screenshot der vollständigen Fehlermeldung. Ein gut lesbares Handyfoto ist ebenfalls möglich.

webshop@software-guru.shop · E-Mail öffnen

Bild selbst über die Büroklammer anhängen. Kennwörter bitte nicht senden.

Microsoft: Voraussetzungen und Editionswechsel ↗

Danach mit Ihrem Pro-Schlüssel aktivieren

4 Die Umstellung abschließen

Klicken Sie nach dem generischen Schlüssel auf Weiter. Folgen Sie den Schaltflächen zum Starten bzw. Aktualisieren. Lassen Sie den Vorgang und einen erforderlichen Neustart fertig laufen. Bleibt ein Fehler, prüfen Sie nach dem Neustart die Edition; bei weiter angezeigtem Home schreiben Sie uns.

5 Internet wieder verbinden

Stecken Sie das Netzwerkkabel wieder ein oder schalten Sie unter Einstellungen → Netzwerk und Internet → WLAN das WLAN ein. Verbinden Sie sich mit Ihrem gewohnten Netzwerk. Öffnen Sie eine Internetseite zum Testen.

6 Jetzt Ihren gekauften Pro-Schlüssel eingeben

Öffnen Sie wieder Aktivierungseinstellungen. Steht dort jetzt Pro? Öffnen Sie erneut Product Key ändern → Ändern. Geben Sie den Pro-Schlüssel aus Ihrer Bestell-E-Mail ein, nicht nochmals den generischen Schlüssel. Klicken Sie Weiter und Aktivieren, falls angeboten.



Deutsches Beispiel: Schlüssel eingeben und „Weiter“ wählen.

Fertig? Prüfen Sie: Pro und Aktiv. Bei 0xC004C008: Windows-Taste + R → slui 04 → OK. Folgen Sie der Anleitung „0xC004C008“ mit Telefonweg und Alternative. Bei 0xC004C060 schreiben Sie uns direkt; SLUI hebt eine Sperre nicht auf.

Sie kommen nicht weiter? Wir helfen Ihnen.

Schreiben Sie uns auch dann, wenn ein Schritt unklar ist. Senden Sie Ihre Bestellnummer und einen Screenshot der vollständigen Fehlermeldung. Ein gut lesbares Handyfoto ist ebenfalls möglich.

webshop@software-guru.shop · E-Mail öffnen

Bild selbst über die Büroklammer anhängen. Kennwörter bitte nicht senden.

Quelle zum generischen Schlüssel und Offline-Wechsel ↗
Bildquelle: deutsches Eingabefenster ↗